

GERMAN-DREAM-NAILS

...immer eine Nagellänge voraus !

Acryl-Modellage

Die wichtigsten Schritte zur perfekten Nagelmodellage

www.german-dream-nails.com

Arbeitsanleitung

1.

Desinfizieren Sie ihre Hände als Prophylaxe und zur besseren Haftung des später mit Liquid angemengten Pulvers. Falls notwendig, Nägel mit Nagellackentferner ablackieren.

2.

Entfernen Sie zuerst die Nagelhaut, schieben Sie hierbei die Nagelhaut mit einem Rosenholzstäbchen vorsichtig zurück. Dann kürzen Sie den Naturnagel, es darf kein freier Nagelrand zurück bleiben. Danach feilen Sie die Nägel mit einer mittelgroben bis feinen Feile in Form, z.B. mit der weißen Profifeile in der Körnung 180/180. Mattieren Sie die Nagelplatte mit dem Schleifblock. Achten Sie darauf beim Mattieren des Naturnagels von der Nagelwurzel zum freien Nagelrand zu arbeiten. Es dürfen keine glänzenden Stellen auf der Nagelplatte zurückbleiben.



Widmen Sie der Naturnagelvorbereitung Ihre ganze Aufmerksamkeit. Schlecht vorbereitete Nägel haben später Haltbarkeitsprobleme!



Hinweis:

**Arbeitsgang 3 für das Modellieren mit Tips.
Beim Modellieren ohne Tips bitte jetzt bei
Arbeitsgang 4 fortfahren.**

3.

Suchen Sie den richtigen Tip aus. Dieser darf weder zu klein noch zu groß sein. Ein auf Spannung sitzender Tip löst sich häufig vorzeitig. Nehmen Sie im Zweifelsfall einen größeren Tip und feilen Sie ihn schmaler.

Tropfen Sie vorsichtig in die Einkerbung auf der Unterseite des Tips den Tipleber und setzen Sie jetzt den Tip mit leichtem Druck auf den Naturnagel.

Achten Sie beim Aufsetzen auf die Einkerbung, sie muss am freien Nagelrand „einrasten“. Den Tip mit leichtem Druck aufkleben.

Durch das Beobachten des Klebers unter dem Tip können Sie sehen, ob sich der Kleber gleichmäßig verteilt und Sie ohne Luftblasen kleben.

Beachten Sie:

- Nach dem Aufkleben ein paar Sekunden flächenbündig auf den Tip drücken
- Sollte eine Luftblase unter dem Tip zu sehen sein, lösen Sie ihn bitte mit Hilfe des Tiplösers wieder ab.



Lufteinschlüsse unter dem Tip dürfen nicht sein.

Nun mit einem Tipcutter die Tips auf die gewünschte Länge kürzen und die Tipspitze jetzt in die gewünschte Form feilen.
ACHTUNG: Nur den Tip feilen, nie den Naturnagel !

Danach feilen Sie die Übergänge sorgfältig und mattieren den Nagel so lange, bis nicht mehr zu sehen ist, dass Sie einen künstlichen Nagel aufgeklebt haben. Auch hier dürfen keine glänzenden Stellen mehr zu sehen sein. Befreien Sie die Nägel gründlich vom Feilstaub.

4.

Tragen Sie den Primer (Haftvermittler) sparsam auf alle 10 Nägel auf, achten sie darauf, dass sie den Primer nur auf die Naturnagelflächen auftragen und nicht auf den Tip, da er auf dem künstlichen Material nicht einziehen kann.


5.

Das Arbeiten mit der Schablone

Als erstes ziehen Sie die Papierschablone von der Folie. Dann führen Sie den zu modellierenden Finger durch die Öffnung der Schablone .

Beachten Sie:

Die kürzere Seite der Papierschablone liegt auf dem Finger und die längere Seite (nummeriert) wird unter den Naturnagel geschoben. Damit dann kein Abrutschen mehr möglich ist, kleben Sie durch festes Andrücken die Schablone an den Finger.



Wichtig ist hierbei der lückenfreie Übergang von Naturnagel zur Spitze der Schablone, um beim späteren Aushärten eine ebene, natürlich aussehende Fläche zu modellieren. Sollten die beiden offen liegenden Eckpunkte der Schablone aneinander kleben, entsteht ein Bogen, der den Naturnagel natürlich aussehen lässt.

6.

Bereiten Sie das Dappenglas vor. Hierbei füllen Sie Liquid in das Glas, achten Sie darauf, dass immer klares Liquid im Glas ist, da sonst die Nägel trüb werden können.

7.

Tauchen Sie den Acryl-Pinsel in das vorbereitete Dappenglas und streichen ihn leicht ab. Je weniger Liquid am Pinsel ist, desto weniger Acrylpulver wird aufgenommen. Nun tauchen Sie den feuchten Pinsel in das Acrylpulver, bis sich an der Pinselspitze ein modellierfähiges Bällchen gebildet hat. Wenn die Kugel glänzt, können Sie das Acryl verarbeiten.

Bällchen aus Pulver und Liquid mit leichtem Druck über die Nagelfläche verteilen. Für den gesamten Nagel benötigen Sie 3-5 Bällchen. An der Nagelspitze trockene und am Nagelbett feuchte Mischung verwenden. Zonen miteinander zu einer gleichmäßigen Oberfläche verstreichen. Nicht in die Ränder arbeiten. Einige Minuten durchhärten lassen.

8.

Beim Auftragen des Acryls auf der Schablone ist Folgendes zu beachten:

Legen Sie das Bällchen auf das Nagelbett und ziehen Sie es in einem Arbeitsgang über die Schablone. Wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis der komplette Nagel mit dem Acryl bedeckt ist und die gewünschte Länge erreicht ist.

Lassen Sie das auf dem Nagel modellierte Acryl an der Luft trocknen und ziehen danach die Papierschablone wieder ab.

Nun muss der Nagel in Form gefeilt werden.

Arbeiten Sie nicht zu nah an die Nagelhaut und die Ränder, da sich das Acryl sonst schneller liften kann.

9.

Arbeitsanleitung zur French-Modellage

Für den perfekten French-Look benötigen Sie das Acryl-Pulver weiss und rosé. Sollte der rosé Effekt zum Ausgleichen der natürlichen Farbnuancen auf dem Naturnagel nicht gewünscht sein, müssen die das Acryl-Pulver klar anstatt rosé verwenden.

Anstelle des klaren Acrylgemisches beginne Sie bei der French-Modellage mit dem Auftragen des Liquid angemengten Bällchen Acryl-Pulver weiss. Tragen Sie nun das weissen Acrylgemisch nur auf die Spitzen des Nagels auf.

Bitte beachten Sie:

Das weisse Acrylgemisch ist etwas höher als die natürliche Smile-Linie (die Linie, an der der weisse Bogen des Nagels beginnt) zu setzen, damit beim Wachsen der Nägel nicht all zu schnell der Naturnagel durchschimmert. Die weisse French Spitze so dünn wie möglich modellieren, um ein natürlich aussehendes Nagelbild zu erreichen. Füllen Sie nun den restlichen Nagel mit dem rosé Acrylgemisch oder, wenn gewünscht, mit der Acryl-Pulver klar auf. Als letzte Schicht Acryl-Pulver rosé oder Acryl-Pulver klar über den gesamten Nagel ziehen.

Zum Anfertigen von Nail-Art oder farbigen Nägel können Sie entsprechend auch andere farbige Acryl-Pulver verwenden, der Vorgang bleibt derselbe.

Achtung:

Beim Modellieren verschiedener Acryl-Pulverfarben bitte einen anderen Pinsel benutzen oder ihn jedes Mal gründlich mit einem Pinselreiniger reinigen, um unerwünschte Farbspuren im jeweiligen Acryl und auf dem Nagel zu vermeiden.

10.

Gleichen Sie mit der 80/80 Feile kleine Unebenheiten aus und feilen das modellierte Acryl in Form. Um eine schöne Oberfläche zu bekommen, mit einer groben Feilen starten und dann mit feinerer Feile und feinem Block nacharbeiten.

Zum Polieren arbeiten Sie mit dem Polierblock von der größten zur feinsten Seite, um Schritt für Schritt die Feilspuren weiter zu minimieren. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Nägel die endgültige Form haben und auch staubfrei sind, können Sie die Nägel mit Sun Blocker, Top Coat o.ä. lackieren.

11.

Zum Abschluss behandeln Sie die Nagelhaut mit einem Nagelöl. Tragen Sie das Nagelöl auf die Nagelhaut und den Nagelwall auf und massieren es leicht ein.

12.

Auffüllen

Entfetten Sie die Hände großflächig und schieben Sie die Nagelhaut mit einem Hufstäbchen oder einem Rosenholzstäbchen zurück.

Als erstes feilen Sie den Übergang zum Naturnagel hinunter, vermeiden Sie möglichst den Naturnagel mit zu befeilen.

Jetzt den gesamten Nagel anfeilen, um wieder eine schöne, gleichmäßig verlaufende Form entstehen zu lassen. An der Spitze so viel wie möglich von dem Acryl herunterfeilen, damit der Nagel später nicht zu dick wird. Dazu eignet sich die Feile 80/80 hervorragend.

Sollte sich an manchen Stellen das Acryl gelöst haben, muss es komplett heruntergefeilt werden. Hierzu ist immer eine Feile zu verwenden.

Auf keinen Fall mit dem Rosenholzstäbchen das Acryl anheben, da die Luftblade sonst wandern kann und der Naturnagel auch eventuell verletzt würde!

Wenn Sie die Oberfläche abschließend bearbeitet haben, kürzen Sie den Nagel und feilen ihn in die gewünschte Form. Entfernen Sie den Feilstaub gründlich mit einem Staubpinsel.

Den Pinsel bitte nach jedem Arbeitsgang gründlich reinigen und trocken tupfen.

Alle zwei bis drei Wochen die Nägel auffüllen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen unsere ausgebildeten Nageldesignerinnen gerne telefonisch zur Verfügung.



GERMAN-DREAM-NAILS

...immer eine Nagellänge voraus !



Kennen Sie schon unseren Online-Shop?

Stöbern Sie bequem durch unser großes Sortiment und finden Sie durch die einfache Menüführung schnell das von Ihnen gewünschte Produkt.

Hier finden Sie alles was das Herz begehrt.

Überzeugen Sie sich selbst!

www.german-dream-nails.com

German Dream Nails GmbH
Geschäftsführerin: Heidi Schlitt
Benzstraße 14
65779 Kelkheim / Germany
Telefon 0 61 95 / 67 76 0
Telefax 0 61 95 / 67 76 66
E-Mail: info@german-dream-nails.de

Sonstige Angaben:
HRB 6879
Amtsgericht Königstein
Ust-Ident. Nr: DE 252 970 692
Finanzamt Wiesbaden
Steuernummer: 040 234 16 175

Bestellfax

Sehr geehrte Damen und Herren,
sollten Sie Interesse an unseren Produkten haben, bitte einfach nur Ihre Bestellmenge eintragen und an folgende Fax-Nummer 0 6195 / 67 76 66 senden
oder einfach telefonisch unter 0 6195 / 67 76 0 bestellen.

Bestellmenge	Artikel – Bezeichnung	Einzelpreis in Euro	Gesamtpreis in Euro

Die o.g. Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten 6,90€

Zahlungsart bitte ankreuzen:

- per Nachnahme nur in Deutschland (zzgl. 3,90€Servicegebühr zzgl. 2,- €DHL-Zuschlag)
 Vorkasse Kreditkarte innerhalb der Europäischen Union (Kartendaten bitte auf dem Fax vermerken)
Aus Sicherheitsgründen behalten wir uns die Akzeptanz nicht in Deutschland ausgestellter Kreditkarten ausdrücklich vor.

Angebotsgültigkeit: **31.12.2009**
Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Wir hoffen, unser Angebot entspricht Ihren Vorstellungen. Sollten Sie noch Fragen haben, steht Ihnen **unser Serviceteam (Privatkunden 06195 / 6 77 60 Studiokundenbetreuung 06195 / 6 77 650)** gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
German Dream Nails GmbH
Heidi Schlitt

Anschrift, Telefon, Datum, Unterschrift

Besuchen Sie jetzt unseren Internet-Shop unter www.german-dream-nails.com
Geschäftsführerin: Heidi Schlitt Taunus Sparkasse BLZ 512 500 00 Kto. 49 00 37 22

Kontakt

German Dream Nails GmbH
Benzstrasse 14
D-65779 Kelkheim

Endkunden

Fon: +49 (0) 61 95-67 76-0
Fax: +49 (0) 61 95-67 76-66

Studiokunden

Fon: +49 (0) 61 95-67 76-50
Fax: +49 (0) 61 95-67 76-55

Email: info@german-dream-nails.de
Geschäftsführerin: Heidi Schlitt-Söhn
HRB 6879 · Amtsgericht Königstein

USt.-Ident. Nr.: DE 252 970 692
Finanzamt Wiesbaden
Steuernummer: 040 234 16 175

**Weitere Produkte finden Sie unter:
www.german-dream-nails.com**

